### Cara Setting Radio Streaming Menggunakan Shoutcast Winamp

#### Oleh Purba Kuncara

http://klikhost.com/radio-streaming

Yang dibutuhkan untuk membuat radio streaming ada 2 software :

- 1. Winamp. Silahkan download di http://adabisnis.com/sh/winamp
- 2. Plugins Shoutcast DSP. Silahkan download di http://adabisnis.com/sh/dsp

Langkah-langkah :

- 1. Download kedua software di atas lalu instal dan jalankan winamp.
- 2. Jika winamp and a telah muncul, klik kanan kemudian pilih Options => Preferences



3. Pada popup yang muncul, pilih DSP/Effect pada plugin kemudian klik "Nullsoft SHOUTcast Source DSP v1.x.x [dsp\_sc\_dll]"



#### Terbitan #3 16 Maret 2011





4. Setelah muncul popup SHOUTcast Source seperti gambar di atas, pilih tab Output untuk konfigurasi server anda yang tadi telah didaftarkan! Isi kolom IP Address, Port dan Password dengan data yang saya cantumkan di bawah ini untuk **Bignet Radio** :



IP : 119.110.87.62 (ini hanya contoh – data kami kirim via email)

port : 7310 (ini hanya contoh – data kami kirim via email)

password : kami kirimkan via email.

💋 SHOUTca	st Source	×
Main Outp	ut Encoder Input	
Output Output 1 Output 2 Output 3 Output 4 Output 5	Not Connected	
Connection	Yellowpages	
Output Conf Address 119.110.87.	figuration Station ID 62	
Port 7310	Password Encoder	
Automatic Reconnectio	c Reconnection on Connection Failure on Timeout 5 Seconds	

Setting "Reconnection Timeout" 5 seconds. Untuk Encoder biarkan tetap "1".

Centang juga **"Connect at Startup"** jika Anda menghendaki shoutcast langsung otomatis on air ketika winamp dijalankan.

Kemudian klik tombol "Yellowpages" yang berada di samping tulisan Connection gambar di atas.



Terbitan #3 16 Maret 2011

🔗 SHOUTcast Source 🛛 🛛 🔀						
Main Output Encoder Input						
Output 1 Output 2 Output 3 Output 4 Output 5 Connect at						
Connection Yellowpages  Vellow Pages Configuration  Make this server public (Recommended)  Description  Bignet Badio						
URL Genre						
p://bignethotspot.com/ Pop						
AIM ICQ IRC N/A 0 #shoutcast						
Track Title/URL     Enable Title Updates						
Title 🛛 🗸 Auto						
URL Auto						

Pada kolom **"Description"** isikan nama radio Anda. Ini akan muncul di winamp pendengar nantinya.

Pada Kolom "URL" isikan alamat website radio Anda.

Pada kolom "Genre" silahkan ketikkan Jenis Musik Radio Anda. Misalnya : Pop, Rock, Jazz dll.

Untuk settingan yang lainnya bisa mengikuti gambar di atas.



5. Lalu klik tab "Encoder" seperti gambar di bawah ini.



Di setingan pada tab "Output" sebelumnya kita memilih encoder "1". Sehingga di sini hanya encoder "1" saja yang akan kita setting. Nah, secara default encodernya "MP3 Encoder" kan... encoder yang ini kurang oke... Jadi pilih "ACC + Encoder" seperti gambar di bawah ini. Suaranya jauh lebh cring dibanding MP3.



Terbitan #3 16 Maret 2011



Setingan di atas bitratenya 48 kbps... kita kecilkan aja ya biar ga putus2 kalau pendengarnya pakai gprs... Kalau pakai broadband mah ga terlalu masalah. :D

Cara setting bitrate dengan mengklik tombol **"Encoder Settings"** di sebelah bawah tulisan **"Current bitrate : 48 kbps".** Maka akan muncul seperti di bawah ini :



#### Terbitan #3 16 Maret 2011

🖉 AAC+ Encoder Options 🛛 🔀
aacPlus Encoder Options
aacPlus
Format
⊙ aacPlus v1 ◯ aacPlus v2
Bitrate: 24 kbps 💌
Options: 44100hz (Stereo)
aacPlus encoding copyright 1998-2005 by Coding Technologies. All rights reserved.
ОК

Pada Format pilih : aacplus v1 karena lebih ringan dibanding versi 2.

Pada bitrate pilih **24 kbps.** Atau Anda bisa menaikkan menjadi **"40 kbps"** jika koneksi internet Anda bagus. Saya lebih menyarankan gunakan 40 Kbps karena jauh lebih halus mirip seperti aslinya suara yang Anda kirim.

Pada options pilih 44100 hz (stereo). Lalu klik "OK".

6. Buka tab Input, pada Input Device, pilih winamp apabila anda menginginkan suara yang keluar hanya berasal dari winamp saja atau pilih Souncard input apabila anda ingin menambahkan mic untuk suara yang keluar!

Pada contoh ini saya berikan inputnya dari "Sound Card".





Terbitan #3 16 Maret 2011

🖉 SHOUTcast Source
Main Output Encoder Input
Input Configuration       Input Levels         Soundcard Input       -81 dB         Input Settings       -22 dB         44100Hz, Stereo       -45 dB         -67 dB       -inf dB
Soundcard Mixer Mic Input Microphone S Line Input
Music Level:
Push to Talk Lock

Pilih pada setting Mic Input yaitu "Line Input". Lalu klik tombol "Open Mixer". Maka akan muncul seperti di bawah ini :

Akan muncul 2 kontrol, yaitu Master Volume dan Recording Control.



#### Terbitan #3 16 Maret 2011



Nah yang kita set adalah bagian RECORDING CONTROL SAJA karena ini berfungsi untuk mengatur INPUT (Line IN streaming). Klik saja pada bagian tsb.

🚺 Recording Control 📃 🗖 🔀					
Options Help					
Recording	Line Volume	Mic Volume	Stereo Mix		
Balance:	Balance:	Balance:	Balance:		
ID		₿ 4	₿ 4		
Volume:	Volume:	Volume:	Volume:		
📃 Mute all	Mute	Mute	Mute		
Pealtek HD Audio Toput					

Realtek HD Audio Input

Anda bisa mengikuti setingan persis seperti gambar di atas.



Sekarang Anda tinggal menyambungkan kabel dari Output Mixer / Radio ke Line in soundcard komputer streaming Anda.

- 7. Kembali ke tab Output kemudan klik tombol Connect.
- 8. Pada winamp playlist silahkan masukan beberapa lagu dan mainkan musiknya jika Anda tadi menyeting pilihan input dari Winamp. Jika Anda menyeting input dari "Line in" maka buka volume dari Audio Mixer Anda dengan musik atau suara mic. Lalu dengarkan suaranya dengan menggunakan komputer lain yang terhubung ke internet. Ketikkan pada browser komputer tersebut alamat shoutcast Anda <u>http://119.110.87.62:7310/listen.pls</u> maka akan ada popup untuk download. Lalu klik file hasil download maka akan muncul di playlist winamp. Dan cringggg terdengar deh.... Kalau ga bunyi berarti ada masalah di setting Control Panel Recording Anda.
- 9. Untuk memasang player pada blog Anda, silahkan copy kode di bawah ini lalu paste di sidebar/widget :

# Kode di bawah ini hanya untuk setingan Encoder "MP 3". Untuk setingan ACC dipastikan tidak akan berbunyi.

<embed allowscriptaccess="never" name="RAOCXplayer"
src="http://119.110.87.62:7310/" type="application/x-mplayer2"
showstatusbar="1" displaysize="0" autostart="true"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/Med
iaPlayer/" height="70" width="240">

Kedua kode di atas hanya dapat digunakan jika setingan Encoder Anda adalah MP 3, bukan ACC.

Untuk dapat mendengarkan ACC bisa dengan menggunakan kode dari JW Player (nanti akan saya kirimkan kodenya karena masih dalam tahap pengembangan).

Untuk setingan ACC, pasang aja banner atau link untuk mendengarkan shoutcast dengan hyperlink icy://119.110.87.62:7310/listen.pls

Jika ada pertanyaan silahkan kirimkan email Anda ke admin@adabisnis.com atau YM : ada.bisnis

Bisa juga via HP di 081334531660. Kami siap membantu Anda.

#### Daftar Harga Shoutcast Hosting di KLIKHOST.com (Update 16 Maret 2011)

Berikut paket yang bisa Anda pilih :

ada bisnis.com

Terbitan #3 16 Maret 2011

	Paket SH-1	Paket SH-2	Paket SH-3	
Listener max	100	200	300	
Bitrate	16 – 128 kbps	16 – 128 kbps	16 – 128 kbps	
Bandwidth	Unmetered	Unmetered	Unmetered	
Biaya Setup	Gratis			
Biaya /bulan	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	
Biaya /3 bulan	Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 450.000,-	
Biaya /6 bulan	Rp. 300.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 900.000,-	
Biaya / 1 tahun *)	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	

Tersedia paket whmsonic dan server USA

## **ONLINEKAN RADIO ANDA SEKARANG JUGA!**

http://klikhost.com/radio-streaming

